

Робот Boss

ОПИСАНИЕ

Основой торговли робота Boss является нахождение точек для входа внутри канала индикатора BollingerBands, используя для фильтрации индикатор Стохастик. Для работы с данным советником лучше всего подходит брокер FxPro с новой ECN платформой cAlgo.

Рекомендуемый таймфрейм: любой, валютная пара: EURUSD.

ЛОГИКА СОВЕТНИКА

- 1) Индикатор BollingerBands с параметрами (период:20, отклонение:2, сдвиг:0, применить к: Close).
- 2) StochasticOscillator с параметрами (период %K 5; период %D 3; замедление 3; метод MA- Simple; цены High/Low; уровни 20,80)

Необходимые условия для открытия сделки Buy:


- цена должна пробить нижнюю полосу индикатора BollingerBands
- быстрая линия индикатора Stochastic должна пересечь медленную линию снизу вверх. Самый надежный сигнал получается, если пересечение линий Stochastic, произошло после того, как линии побывали в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20, и вышли за этот уровень.

Необходимые условия для открытия сделки Sell:

- цена должна пробить верхнюю полосу индикатора BollingerBands
- быстрая линия индикатора Stochastic должна пересечь медленную линию сверху вниз. Самый надежный сигнал получается, если пересечение линий Stochastic, произошло после того, как линии побывали в зоне перекупленности, то есть выше уровня 80, и вышли за этот уровень.



ГРАФИК ДОХОДНОСТИ



ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Vol – объем открываемой позиции

SL – Stop Loss в пунктах

TP – Take Profit в пунктах

TralStart – Trailing Start в пунктах

TralStop – Trailing Stop в пунктах.

BB_price1 – цена, по которой строится BollingerBands1

BB_period1 – период BollingerBands1

dev1 – отклонение BollingerBands1

BB_type1 – тип скользящей средней BollingerBands1

Period_K – период быстрой линии стохастика

Period_D – период медленной линии стохастика

Slowing - сглаживание

St_Ma_Type – тип используемой MA в стохастике

Оптимальные параметры индикаторов заданы по умолчанию. Торговые параметры задаются в зависимости от рыночной ситуации.

ПЛАТФОРМЫ

cAlgo